

MANUALE GESTIONE ENASARCO























In Tieni il Conto è possibile gestire le Ritenute definite dal tracciato dell'Agenzia delle Entrate nella sezione 2.1.1.5 <DatiRitenuta> con i codici:

- RT01 ritenuta persone fisiche
- RT02 ritenuta persone giuridiche
- RT03 contributo INPS
- RT04 contributo ENASARCO
- RT05 contributo ENPAM
- RT06 altro contributo previdenziale

In questo manuale viene mostrata in particolare la casistica del contributo ENASARCO (RTO4). Per la gestione degli ulteriori codici, consultare il manuale sulla Gestione ritenute, casse e contributi. Per attivare la gestione delle ritenute ENASARCO, l'utente deve, dal menù "Altro > Impostazioni > Configurazione azienda" attivare la gestione ritenute selezionando "Sì" sulla relativa opzione.



Attivando la Gestione ritenute / Casse, nella sezione "Parametri ritenute > Contributi", si dovrà quindi scegliere il tipo contributo ENASARCO.

È obbligatorio inserire tutti i campi presenti nella sezione corrispondente.














Indipendentemente dalla gestione delle Ritenute nelle Impostazioni, in fase di emissione del documento viene inserito di default il contributo indicato in Anagrafica cliente.



A differenza delle ritenute IRPEF, le ritenute ENASARCO non possono essere gestite sulle anagrafiche articoli, pertanto ogni modifica dovrà essere effettuata manualmente direttamente sulla fattura; infatti, nella sezione Ritenute / Casse, è possibile modificare l'imponibile o la percentuale di ritenuta per ottenere l'importo desiderato, ricordandosi sempre di attivare il check "Forza".

Tale forzatura manuale dovrà essere eseguita anche nel caso di sforamento del massimale ENASARCO, non essendoci una gestione automatica.



Impostando la gestione delle ritenute ENASARCO, in fase di stampa PDF sarà possibile utilizzare i soli layout 12 - 99 - 98 - 100.











Via Solferino 1, 26900 Lodi **T** +39 0371/594.2444 **F** +39 0371/594.2520 market@zucchetti.it

www.zucchetti.it